



Einlesen VR-NetWorldCard in Starmoney 13

Bitte wählen Sie nach dem Programmstart aus dem Menü auf der linken Seite den Punkt „Konten“ aus und anschließend die Schaltfläche (oben) „Neues Konto“.

1. Bildschirm-Maske: Konto einrichten – Schritt 1

Vervollständigen Sie bitte die Felder Bankleitzahl (21464671), Kreditinstitut und Ort und klicken Sie anschließend auf „Weiter“. Starmoney baut eine Verbindung ins Internet auf und lädt eventuelle Neuerungen (Online-Updates).

STARMONEY 13 BASIC Raiffeisenbank

Datei Verwaltung Einstellungen Hilfe

Konto einrichten - Schritt 1

Kontoart auswählen

Mein Online-Konto einrichten Richten Sie Ihr Konto online über Ihre Bank oder Sparkasse ein.

Erforderliche Angaben

BIC / Bankleitzahl oder IBAN

Kreditinstitut

Ort

Andere Kontoarten einrichten Richten Sie z.B. Bonuskonten oder Ihr Amazon-, eBay- oder PayPal-Konto ein.

Zurück Weiter

2. Bildschirm-Maske: Auswahl Sicherheitsmedium – Schritt 2

Bitte wählen Sie an dieser Stelle den Punkt „HBCI-Chipkarte“ aus und legen Sie die HBCI-Chipkarte in das Kartenlesegerät ein. Anschließend klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Achtung: Sie werden nach der Auswahl auf „Weiter“ zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert. Für diese Eingabe haben Sie 50 Sekunden Zeit. Je nach Lesegerät müssen Sie nach der PIN-Eingabe die Eingabe mit OK bestätigen. Achten Sie hierbei auf die Informationen Ihres Chipkartenlesers.

Auswahl Sicherheitsmedium - Schritt 2

Kartenleser Manuell

Sicherheitsmedium auswählen

PIN/TAN > Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse PIN und TAN erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium. Bitte halten Sie die Zugangsdaten für Ihr Konto bereit.

HBCI-Chipkarte Wenn Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse eine HBCI-Chipkarte erhalten haben, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium. Bitte legen Sie Ihre HBCI-Chipkarte ein.

Transportstatus aufheben Einige Chipkarten werden mit einer „Transport-PIN“ ausgeliefert. Um diese nutzen bzw. mit dieser elektronische Unterschriften erzeugen zu können, müssen Sie die PIN ändern.

Fehlbedienungszähler mit PUK zurücksetzen Einige Chipkarten werden mit einem PUK-Brief ausgeliefert. Mit dem PUK (Personal Unblocking Key) lassen sich durch Fehleingaben der Karten-PIN gesperrte Chipkarten wieder reaktivieren.

HBCI-Datei > Wenn Sie für den Zugang zu Ihrer Bank oder Sparkasse eine HBCI-Datei nutzen, wählen Sie dieses Sicherheitsmedium. Bitte stellen Sie den Zugriff auf Ihre HBCI-Datei sicher, sofern Sie bereits eine besitzen.

Kein Sicherheitsmedium Sie besitzen kein Sicherheitsmedium für das einzurichtende Konto. Bitte beachten Sie, dass das Konto als Offline-Konto angelegt wird. Sie müssen Ihre Daten daher manuell einbuchen.

Zurück Weiter

Hinweis zur PIN-Eingabe:

Die 6-stellige mitgelieferte HBCI-PIN ist eine funktionsfähige PIN.

Achtung: Mit dieser PIN kann das Online-Banking sofort genutzt werden. Wir empfehlen, die HBCI-PIN bei der ersten Benutzung in eine 6-8 stellige PIN zu ändern, die nur Ihnen bekannt ist. Funktionen zum Ändern der HBCI-PIN finden Sie in Ihrer Finanzsoftware. Nach 3 falschen Eingaben wird die HBCI-PIN gesperrt, kann aber mit der mitgelieferten HBCI-PUK entsperrt werden.

3. Bildschirm-Maske: Bankverbindung auswählen – Schritt 3

Ihre Benutzerkennung wird angezeigt. (Diese finden Sie auch auf der VR-NetWorldCard.) Die Daten bitte nicht ändern und bestätigen die Eingabe mit „Weiter“.

Bankverbindung auswählen - Schritt 3

Hinzufügen Entfernen Manuell

Benutzerkennung	BLZ	Protokoll	Kom. Adresse
6726242425000	21464671	TCP/IP	HBCI.GAD.DE

HINWEIS:
Benötigen Sie eine VR-Kennung zur Einrichtung?
Bitte starten Sie die Kontoeinrichtung mit Experteneinstellungen. Nach Eingabe der BIC/BLZ bitte das Zahnradsymbol verwenden. Anpassung und Experteneinstellungen aktivieren. Auf diesem Weg ist die Eingabe der VR-Kennung möglich.

Zurück Weiter

4. Kontodaten anfordern – Schritt 4/5

Bitte legen Sie Ihre Karte ein und bei Aufforderung gebe Sie Ihre PIN ein.

5. Bildschirm-Maske: Kontenauswahl für Einrichtung - letzter Schritt

Es werden Ihnen automatisch alle Konten angezeigt, bei denen Sie Kontoinhaber sind oder zu denen Sie Kontovollmacht haben. Klicken Sie auf „Fertig“. Starmoney bestätigt die erfolgreiche Einrichtung der Bankverbindung. Bitte die Maske „Möchten Sie ein weiteres Konto einrichten?“ mit „NEIN“ bestätigen. Bitte legen Sie Ihre Karte ein und klicken auf „OK“. Danach erfolgt die PIN-Eingabe und der Abruf der aktuellen Kontoumsätze erfolgt.

6. Nach dem erfolgreichen Einlesen der neuen Chipkarte muss nur noch die alte Chipkarte in Starmoney gelöscht werden:

Bitte überprüfen Sie dabei alle von der Umstellung betroffenen Konten in Starmoney.

Gehen Sie in „Konten“ und klicken Sie das jeweilige Girokonto mit Doppelklick an.

Danach klicken Sie den obigen Reiter „HBCI-Chipkarte“ an.

Bitte wählen Sie dabei die Chipkarte mit der alten Benutzerkennung aus.

Die Benutzerkennung finden Sie auf ihrer alten HBCI-Chipkarte.

Anschließend die Schaltfläche (siehe oben) „Entfernen“ wählen und weiter (siehe unten) mit „Speichern“.

Fertig!!!